

Upgrade Instruction

Auto Update software V2.0 can be used to upgrade the models and the batch No. below:

SDS6062: 1138xxx、1147xxx、1202xxx


SDS7102: 1122xxx、1127xxx、1137xxx、1143xxx、1149xxx、1152xxx、1153xxx、1203xxx

SDS8102: 1128xxx、1137xxx、1143xxx、1149xxx、1153xxx、1203xxx

SDS8202: 1128xxx、1137xxx、1143xxx、1149xxx、1152xxx、1153xxx、1201xxx、1203xxx

Upgrade steps:

1. Start the machine, connect the USB cable, and confirm that the USB driver has been installed (the installation software will install the drivers automatically, if the installation fails, you should install the USB driver manually).
2. Run the Auto Update software, click the **START** button. When the prompt appears as below, **restart the machine manually**. After the restart, it will enter the USB download mode automatically and be upgraded.



3. If the prompt appears as below, the upgrade is already done. If the machine does not restart automatically, restart the machine manually.

